

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «iBANK2» (ИНТЕРНЕТ-БАНКА) РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)

Проверку контроля целостности программного обеспечения (файлов программного обеспечения) системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2» (Интернет-Банка) необходимо осуществлять на компьютере с операционной системой семейства Windows, так как утилита контроля целостности «Microsoft File Checksum Integrity Verifier» работает только на компьютере с операционной системой семейства Windows.

1. Скачайте дистрибутивы (программное обеспечение), которое необходимо для настройки компьютера клиента для работы с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank2» (Интернет-Банком), в отдельную папку, например, в папку **C:\1**.

Дистрибутивы по настройке работы usb-токена есть внутри архива:

Ссылка	Версия дистрибутива и описание применения
rtDrivers.exe	Драйверы Рутокен для Windows, EXE
rtmacos.zip	Драйверы Рутокен для macOS

Дистрибутивы для настройки работы с электронными подписями можно скачать по ссылкам:

Ссылка	Версия дистрибутива и описание применения
<u>bifit_signer 8.16.exe</u>	Дистрибутив для работы с электронными подписями в операционных системах Windows
<u>bifit_signer 8.16.pkg</u>	Дистрибутив для работы с электронными подписями в операционных системах Mac OS (Intel)
<u>bifit_signer 8.16.run</u>	Дистрибутив версии 8.9 для работы с электронными подписями в операционных системах Linux (64 bit .run)
<u>bifit_signer 8.16_arm.pkg</u>	Дистрибутив для работы с

	электронными подписями в операционных системах Mac OS (Apple)
--	---

2. Скачайте утилиту контроля целостности «Microsoft File Checksum Integrity Verifier» с сайта компании Microsoft по ссылке <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11533>.

3. Запустите инсталлятор и распакуйте файлы в папку с ранее скачанными дистрибутивами (программным обеспечением) для работы системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2», например, в папку C:\1.

4. В названии файла указана версия дистрибутива, например, bifit_signer_8.16.exe.

5. Скачайте архив с файлом контрольных значений соответствующей версии:

Для дистрибутивов:

Версия	Файл контрольных значений
bifit_signer_8.16.exe	http://psib.ru/files/hash_xml_files_iBank2.zip (в архиве файл bifit_signer_8.16.exe.xml)
bifit_signer_8.16.pkg	http://psib.ru/files/hash_xml_files_iBank2.zip (в архиве файл bifit_signer_8.16.pkg.xml)
bifit_signer_8.16.run	http://psib.ru/files/hash_xml_files_iBank2.zip (в архиве файл bifit_signer_8.16.run.xml)
bifit_signer_8.16_arm.pkg	http://psib.ru/files/hash_xml_files_iBank2.zip (в архиве файл bifit_signer_8.16_arm.pkg.xml)
rtDrivers.exe	http://psib.ru/files/hash_xml_files_iBank2.zip (в архиве файл rtDrivers.exe.xml)
rtmacos.zip	http://psib.ru/files/hash_xml_files_iBank2.zip (в архиве файл rtmacos.zip.xml)

6. Распакуйте файл контрольных значений в ту же папку, что и утилиту контроля целостности, например, в папку C:\1.

7. Выполните команду из-под папки C:\1:

```
fciv.exe -v -xml NAME.xml
```

(NAME — название версии дистрибутива).

8. Если целостность не нарушена, то вы увидите сообщение «All files verified successfully»:

```
Starting checksums verification : 11/19/2019 at 16h03'09
All files verified successfully
End Verification : 11/19/2019 at 16h03'10
```

9. Если целостность нарушена, немедленно обратитесь в службу технической поддержки клиентов РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) по телефону 8(8722) 62-16-94 или другим телефонам, указанным на сайте РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО) (контакты на сайте <http://psib.ru/contacts.php>).